


Configuración de SDCONFIG.exe

Como sabemos, uno de los archivos que contiene la carpeta de enlace o SaitDist, es SDCONFIG.exe; el cual nos sirve para colocar la configuración deseada de sincronización.

Nos dirigimos a la carpeta contenedora del enlace a configurar.

En nuestro caso se encuentra en: disco local C:\SaitDist. Localizamos la carpeta y damos doble clic al archivo sdconfig




Si nunca hemos abierto este ejecutable, nos aparecerán 2 opciones para configurar los eventos: **Eventos para Matriz y Eventos para Sucursal**.

Al Seleccionar "Eventos para Matriz" se hace referencia a que la mayor parte de los eventos estarán seleccionados para enviar y recibir. En muchas ocasiones, o bien, en la mayor parte, esta configuración se utiliza para las concentradoras, ya que es la ideal al recibir la mayor parte de los movimientos.


Por otra parte, al seleccionar "Eventos para Sucursal", los eventos que se seleccionan son solo para enviar en mayor medida, pero casi no se recibe nada. Esta es la configuración ideal para una sucursal, al intentar no saturar de información las bases de datos de la misma (Al saturar no nos referimos a que se llenen las tablas solamente, sino también al no tener información como los cortes, notas de ventas o facturas que no pertenecen a la sucursal). En caso de requerir esta información se podrá consultar directamente en concentradora.

Para configurar "Eventos para Sucursal", siga las siguientes indicaciones:

Al abrir el archivo **sdconfig**, le aparecerán las siguientes opciones, dar clic en "Eventos para Sucursal"




Le aparecerá una alerta, en la cual deberá dar clic en [Sí] al estar de acuerdo en configurar Eventos para Sucursal




Una alerta le aparecerá confirmando que los eventos ya fueron creados.

Clic en [Aceptar]




Continuando con los puntos de configuración, el siguiente paso es: Colocar el usuario o cuenta creada con su password correspondiente. Es importante comentar que en el correo se encuentra el usuario y Password.



Lo siguiente es colocar el directorio donde contienen las bases de datos de Sait; para esto pueden ubicar la carpeta desde el signo de interrogación o bien pegar la ruta.


En este caso vamos a seleccionar la carpeta deseada, dando doble clic sobre C:, vamos a ir a la carpeta de Sait y seleccionamos la empresa correspondiente a los cambios, o bien, a la empresa que estamos trabajando

Clic en [Select]



Es necesario colocar la palomita en el check box si la **empresa es concentradora**, con el fin que los saldos en cobranza estén actualizados; esto quiere decir, que una vez que reciba un cambio en un saldo, este se haga réplica en las demás sucursales.

Podemos seleccionar de una forma rápida si deseamos o no recibir y enviar información de forma generalizada, seleccionando los campos de [Enviar] o [Recibir] y podemos detallar qué información deseamos en el botón **[Configurar Eventos]**.



Al dar clic en el botón **[Configurar Eventos]**, nos muestra el catalogo de eventos que podemos modificar según las necesidades de la empresa. No debe preocuparse, pues la configuración recomendada está lista en el momento en que selecciona eventos para Matriz o Sucursal.

En la siguiente imagen puede ver el ejemplo de los eventos que se seleccionaron para sucursal, también puede notarse que en su mayor parte son para enviar y no para recibir, todo depende de la configuración que tenga la empresa.

Realizar los cambios necesarios y dar clic en [Aceptar].

Evento	Descripción	Enviar	Recibir
ActSdoCli	Actualizar saldo del cliente	☒	☐
	<<< CUENTAS POR PAGAR >>>	☐	☐
MovCxp	Movimiento en estado de cuenta de provee	☒	☒
DelCxp	Borrar mov de estado de cuenta de provee	☒	☒
ActSdoProv	Actualizar saldo del proveedor	☒	☐
	<<< PUNTO DE VENTA >>>	☐	☐
PVIniCorte	Abrir corte	☒	☐
PVFinCorte	Cerrar corte	☒	☐
PVCorte	Corte de caja	☒	☐
PVModCorte	Modificar corte	☒	☐
PVAddNota	Agregar notas de punto de venta	☒	☐
PVCancNota	Cancelar notas de punto de venta	☒	☐
	<<< C A J A >>>	☐	☐
CjIniCorte	Abrir corte	☒	☐
CjFinCorte	Cerrar corte	☒	☐
CjCorte	Corte de caja	☒	☐

Por último la sección de último evento recibido, menciona el folio del último evento descargado del portal. **No se recomienda modificar esta sección.**

En caso de ser necesario, consulte con su asesor de sistemas o asesor SAIT.

Para finalizar la configuración, solo damos clic en [Aceptar].

Configuración de SAIT Distribuido

Usuario y password

Usuario: testdist

Password: ****

Confirmar: ****

Si su empresa cuenta con servidor Web

Server:

DB Name:

Prefix:

Directorio local de la empresa

C:\SAIT\DEMO\ ?

☒ Es empresa concentradora

☒ Enviar Eventos

☒ Recibir Eventos

Configurar Eventos

Ultimo evento recibido: 0

Aceptar Cancelar